

Dokument wird aus dem falschem Papierfach oder gar nicht gedruckt

15.03.2025 09:21:26

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Software::Microsoft Office::Word	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	12:55:48 - 10.12.2015

Symptom (öffentlich)

Ein Word-Dokument wird entweder gar nicht oder aus einem falschem Papierfach gedruckt, obwohl in den Drucker-Eigenschaften im Druckermenü der richtige Papierschacht ausgewählt wird.

Problem (öffentlich)

Word überschreibt die Papierfacheinstellungen, die im Druckermenü eingestellt werden, wenn in den Seitenlayoutoptionen ein bestimmter Druckschacht für das Dokument angegeben wurde.
Diese Seitenlayoutoption kann dafür verwendet werden, um bei Dokumenten fest einzustellen, dass die erste Seite z.B. immer aus einem anderen Schacht als die anderen Seiten gedruckt wird. Zum Beispiel soll manchmal die erste Seite auf Briefpapier und die folgenden Seiten auf Normalpapier gedruckt werden. Leider führt diese Funktion häufig zu Problemen, da fremde oder alte Einstellungen zur Fehlfunktion führen können.

Lösung (öffentlich)

Beim geöffneten Dokument auf den Registerreiter "Seitenlayout" klicken.
Das Dialogfeld "Seite einrichten" (kleiner Pfeil nach schräg unten) öffnen.
In dem Dialogfeld den Registerreiter "Format" auswählen und unter die Papierzufuhr den beiden Auswahlmenüs "Erste Seite" und "Restliche Seiten" auf den obersten Eintrag "Standardschacht (xxxxxxx)" stellen (auch wenn dahinter in Klammern ein falscher Schacht angezeigt wird).
Danach orientiert sich Word wieder an der Auswahl in den Einstellungen im Druckermenü.